Lubuntu 18: añadir gnome-terminal por defecto

Aún utilizo Lubuntu 18 x86 y trae **LXterminal** únicamente y por defecto. La idea es hacer la distribución lo más ligera posible, el problema es que dicha terminal presenta un inconveniente, veamos.


LXTerminal me presenta el inconveniente de que tengo pulsar cualquier tecla (generalmente uso la barra espaciadora para esto) a fin de saber si ha finalizado el comando que le he ordenado. En cuanto tenga tiempo reviso por qué sucede esto, *quiero descartar que se algo relacionado con hardware primero antes de reportar y/o programar una solución.*

Si desean una descripción completa acerca de lo que es una ventana terminal o terminal de comandos, por favor lean este nuestro humilde artículo al respecto.

Instalación de *gnome-terminal*

Es la terminal que trae por defecto Ubuntu y la que someteré a pruebas a ver si presenta el mismo problema. Para instalar:

```
sudo apt install gnome-terminal
```




sudo apt install gnome-terminal (Lubuntu 18)

Cambiando la terminal predeterminada

Usaremos un comando que revisa y muestra las terminales que tengamos instaladas:

`sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator (Lubuntu 18)`




sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator (Lubuntu 18)

Comprobando y configurando


En nuestra LXTerminal tecleamos el comando **exit** y a continuación presionamos CTRL+ALT+T. Podremos ver la versión instalada y,a demás, cambiar el perfil predeterminado: para un monitor 1280 x 768 píxeles es bueno 120 columnas por 33 lineas, les dejo imágenes.



About GNOME Terminal 3.28.2 (Lubuntu 18)



Preferences GNOME Terminal 3.28.2 (Lubuntu 18)



Fuentes consultadas

En idioma castellano

- «».
- «».
- «».

En idioma francés

- «».
- «».

- «».

En idioma inglés



- «How to Change the Default Terminal in Ubuntu».
- «How to set the Gnome Default Terminal Emulator on Ubuntu 18.04 LTS».
- «».



Crédito de la imagen Gerd Altmann, trabajo, licencia de uso:Pixabay